

Continue



## My passport wireless pro manuel français

Pour trouver des articles sur les produits WD et des informations d'assistance, il est important de noter que My Passport Wireless, Wireless Pro et SSD enregistrent les images et les fichiers des produits provenant d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones sur ce disque portable unique à l'aide d'une connexion sans fil. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, le ID de réponse 34406 pour WD My Passport Wireless : fin du support peut être utile. L'application mobile My Passport Wireless pour iOS et Android est désormais en phase de mises à jour limitées. Au cours de cette phase, les corrections de bugs, les mises à jour des nouvelles fonctionnalités et les correctifs de compatibilité du système d'exploitation peuvent s'arrêter, mais Western Digital continuera de fournir des mises à jour de sécurité pour l'application afin de résoudre les problèmes critiques. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, la Politique de support du cycle de vie des produits Western Digital peut être utile. En tant qu'option secondaire pour continuer à utiliser votre disque, connectez-le à l'ordinateur comme indiqué dans le manuel d'utilisation à la page 19. Pour configurer un My Passport Wireless Pro sur un ordinateur Windows, suivez les étapes ci-dessous : Connectez le My Passport Wireless Pro à une source d'alimentation CA à l'aide du câble USB et de l'adaptateur d'alimentation fournis. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Attendez 30 secondes pour vous assurer que le disque dur et les voyants Wi-Fi sont allumés. Ouvrez Se connectez à un réseau en cliquant sur l'icône de réseau sans fil dans la zone de notification de la barre des tâches. Sélectionnez le réseau My Passport et connectez-vous. Les deux bandes, 2.4 et 5 GHz, sont activées par défaut, bien qu'il est possible que seule la bande de 2.4 GHz soit affichée. Sélectionnez la bande My Passport (5 GHz) pour obtenir la performance Wi-Fi optimale. Entrez le mot de passe Wi-Fi par défaut. Le mot de passe Wi-Fi par défaut est unique pour chaque appareil et il se trouve sur l'appareil. Ouvrez un navigateur Web et tapez mypassport ou mypassport/UI dans le champ URL, puis tapez Entrée. Le Tableau de Bord (Dashboard) de l'appareil My Passport Wireless Pro s'affichera alors et la configuration de l'appareil peut alors commencer. Sélectionnez la langue souhaitée pour le tableau de bord depuis le menu déroulant. Lisez le Contrat de licence d'utilisateur final (End-User License Agreement) et, lorsque vous êtes prêt, cochez la case d'acceptation. I accept the License Agreement and click Accept. Select the Wi-Fi network to which My Passport Wireless Pro will be connected. This ensures that My Passport Wireless Pro is properly connected to the Internet, keeping its firmware up-to-date. Enter the Wi-Fi password of the selected network and click OK. The My Passport Wireless Pro will connect to the selected network. Once connected, click Next. The Automatic Media Import feature allows importing media files automatically when a SD card or SD reader is inserted into the My Passport Wireless Pro device. When ready, click Next. The My Passport Wireless Pro comes with Twonky Multimedia Server installed by default. During initial setup (or even after configuration), users can install Plex Media Server. To install Plex, ensure that the "Download and Install Plex Media Server" checkbox is checked, and click Next. To proceed with installing Plex and continue using the Twonky DLNA Media Server, click Next without checking the box, continuing the installation process. Video transcoding is not supported by My Passport Wireless Pro. Servers Plex and Twonky cannot be activated at the same time. The Enhance Your WD Experience window will appear. Please consult the indicated procedure: Automatic firmware updates are enabled by default and require the device to be connected to the Internet to apply important firmware updates. The Product Improvement Program periodically sends basic information about the device to assist WD in improving its products. Creating a shortcut registers a shortcut on your computer's desktop for easier access to the device. Enabling this feature allows immediate registration of the device and its warranty. We highly recommend activating all options and registering the product. Click Next. That's it! The My Passport Wireless Pro configuration is complete. Click Finish. Reconnection to the network may be required if the Wi-Fi access point has been modified. Plex commence maintenant la phase d'installation, qui comprend le téléchargement et l'installateur du serveur. Une fois le processus d'installation terminé, vous pouvez accéder à la page Multimédias en cliquant sur l'onglet correspondant dans la barre de navigation. Là, vous trouverez les informations pour configurer le Serveur Web Plex. Le chargement peut prendre un peu de temps ; il est donc recommandé de patienter ou de réactualiser votre navigateur avant d'accéder au serveur.

[My passport wireless manual pdf.](#) [My passport wireless pro manual.](#) [My passport wireless pro инструкция.](#) [My passport wireless instructions.](#) [My passport wireless.](#)